ET 24 : Modèle de comportement d'un système

Création d'une face avant de modèle Simulink avec Labview.

Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable Formation des enseignants
parcours : ET24 Modèle de comportement d'un système
Durée : 1h.
Objectif : Un modèle Simulink existant, être capable de créer une face avant de contrôle de ce modèle avec Labview.
Pré-requis : Aucun.
Bases théoriques : Aucune.
Outils : • Simulink équipé des toolbox Simulink Coder et Embedded coder ; • Labview équipé du module Simulation Interface Toolkit (SIT)
Supports : Cas d'école.
Modalités : Activité sous forme de TD
Synthèse et validation : Réinvestir les notions abordées dans la suite de l'enseignement aux modèles multidomaines.
Travail à réaliser : Exercices inclus dans le TD.

Afin de faire évoluer ce document, merci de rapporter tout manque, erreur ou amélioration possible à <u>david.granjon@ac-lyon.fr</u>, ou <u>guillaume.martin@ac-lyon.fr</u>.

Sommaire

Somm	naire	2
Introdu	uction	2
1.1	Objectif du document	2
1.2	Principe de fonctionnement du SIT.	3
1.3	Installation du SIT	
2 D	émarche	
3 E	xemple : contrôle d'un signal sinusoïdal	4
3.1	Création du modèle	4
3.2	Configuration de la communication entre Simulink et le SIT ;	5
3.3	Création d'une face avant Labview.	6
3.4	Connexion de la face avant avec le SIT.	6
3.5	Prise de contrôle du modèle Simulink par Labview :	8
3.6	Exercices	9
4 A	nnexe : Installation du SIT	
4.1	Installation du module SIT de Labview	
4.2	Installation des Toolbox Embedded Coder et Simulink Coder	
4.3	Configuration de Matlab afin que le SIT soit lancé au démarrage.	

Introduction.

1.1 Objectif du document.

Matlab est un outil puissant pour la simulation multiphysique. Cependant, il est peu pratique pour créer des faces avant de contrôle.

Mais il est très pratique de créer des faces avant pour visualiser la manière dont se comporte le modèle.

Or, la création de face avant est justement un des points forts de Labview.

Le module **S**imulation Interface **T**oolkit (SIT) de Labview permet de faire communiquer un modèle Simulink et une face avant Labview.

Ce document a donc pour objectif de vous présenter la démarche de pilotage d'un modèle Simulink avec Labview.

1.2 Principe de fonctionnement du SIT.

Le principe de fonctionnement du SIT est le suivant :

- le démarrage de Matlab lance le serveur SIT ;
- lors de la simulation :
 - o Labview communique avec le SIT ;
 - Simulink communique avec le SIT ;
 - o Le SIT synchronise les données entre Simulink et Labview.



1.3 Installation du SIT.

L'installation du SIT est décrite dans le chapitre : 4) Annexe : Installation du SIT.

2 Démarche.

La démarche de contrôle d'un modèle Simulink par Labview est la suivante :

- création du modèle ;
- configuration de la communication entre Simulink et le SIT ;
- création d'une face avant Labview ;
- connexion de la face avant avec le SIT ;
- simulation.

Cette démarche est illustrée à travers un exemple simple dans le chapitre suivant.

3 Exemple : contrôle d'un signal sinusoïdal.

3.1 Création du modèle.

Créez le modèle Simulink comme d'habitude. Mais en plus, à partir de la librairie

SIT1 -

placez un bloc ^{SIT In1} sur les entrées qui seront contrôlées par Labview ;



placez un bloc SIT Out1 sur les sorties que vous souhaiterez afficher ;



Pour votre première utilisation du SIT, créez le modèle suivant :



3.2 Configuration de la communication entre Simulink et le SIT ;

Allez dans le menu Simulation / Configuration parameters.

Placez le pas de simulation du Solver à Fixed Step :

🐝 Configuration Parameters: SinWave/Configuration (Active)				
Simulation time				
Start time: 0.0				
Solver options				
Type: Fixed-step				

Indiquez que vous souhaitez que Simulink communique avec le SIT en choisissant de générer le code dans la dll nidll.tlc :

🎭 Configuration Parameters: SinWave/Configuration (Active)					
Select: Solver Data Import/Export Data Import/Export Optimization Diagnostics Hardware Implementation Model Referencing Simulation Target Symbols Custom Code	Target selection System target file: nidll.tlc Language: C Description: NI Real-Time Ta Build process TLC options: Makefile configuration				
Code Generation					

Validez puis réglez un temps de simulation infini :



Laissez Matlab ouvert et créer un nouveau VI vide dans Labview.

3.3 Création d'une face avant Labview.

Sur la face avant du VI vide, placez les éléments de contrôle et les éléments de visualisation. Pour ce premier exemple, créez la face avant suivante :



3.4 Connexion de la face avant avec le SIT.

Allez dans le menu Outils / SIT Connexion manager.

Dans la section Model and Host, réglez l'IP du serveur SIT et l'emplacement du modèle.

SIT Connection Manager - VI Sin Wave.vi	Connection Manager - VI Sin Wave.vi
---	-------------------------------------

SIT1

<u>Remarque</u> : le modèle Simulink et la face avant pourraient éventuellement se trouver sur deux ordinateurs différents sur le réseau.

Dans la section *Mappings*, faites correspondre les éléments de la face avant de Labview avec les variables présentes dans le modèle Simulink. Pour cela, double-cliquez dans les emplacements vides de la colonne *Mapped Parameter / Signal*. Le choix est ensuite intuitif :

SIT Connection Manage	r - VI Sin W	ave.vi			
Category Model and Host Mappings Data Logging File Playback Hardware I/O	Client Settings Autoscale Controls Halt Simulation on Data Loss				
	don encinat	opings			
	Туре	Label	Mapped Parameter/Signal		
	Control	Amplitude	sinwave/Sine Wave/Amplitude		
	Control	Fréquence	sinwave/Sine Wave/Frequency		
	Indicator	Graphe	sinwave/Sine Wave:1		

Remarque : Il est possible de contrôler tous les paramètres du modèle Simulink :

- les entrées / sorties que vous avez définies au moyen des blocs
 SIT In1 et SIT Out1 ;
- les variables internes à chaque bloc.

Validez. Labview insère un pupitre de contrôle de simulation sur la face avant :

😫 Fac	e-avant	de VI Sir	Wave	.vi *
Eichier	Édition	Affic <u>h</u> age	Projet	Exécution
	\$ €	<u>ا</u> (Police of	de l'applicatio
Mode Stop	I Controls		88	

Remarquez aussi le travail effectué sur le diagramme, sur lequel il ne faut pas intervenir.

3.5 Prise de contrôle du modèle Simulink par Labview :

Démarrez le VI, puis cliquez sur la touche Lecture de la partie Model Controls :



3.6 Exercices.

Exercice 1 : Ajoutez un bouton permettant de contrôler le décalage (Bias) du signal sinusoïdal.



Remarque : Pour modifier les paramètres de contrôle du SIT, il faut retourner dans le menu Outil / SIT Connexion manager.

Exercice 2 : Connectez le modèle de store automatisé à une face avant Labview.

4 Annexe : Installation du SIT.

4.1 Installation du module SIT de Labview.

Le module SIT est vendu avec l'offre éducation. Si le SIT est correctement installé vous devez pouvoir avoir accès au menu *Outil / SIT connexion manager* dans Labview.

Si ce n'est pas le cas, téléphonez à National Instrument afin que la société puisse vous fournir les licences SIT.

4.2 Installation des Toolbox Embedded Coder et Simulink Coder.

Les toolbox Embedded Coder et Simulink Coder doivent être installé sur votre ordinateur, comme le montre l'image ci-contre.

Elles permettent de générer le code nécessaire aux échanges entre les différentes cibles. Le SIT dans le présent cas, mais aussi Arduino et Lego Mindstorms.

Si ces Toolbox ne sont pas installées sur votre ordinateur, deux solutions :

- votre lycée n'a pas encore acheté ces toolbox ;
- votre lycée a acheté les toolbox mais ne les a pas encore installés. La solution la plus efficace dans ce cas sera de téléphoner au service d'assistance Mathworks qui pourra vous guider rapidement et efficacement.

4.3 Configuration de Matlab afin que le SIT soit lancé au démarrage.

La procédure pour configurer Matlab afin qu'il lance le SIT au démarrage est la suivante :

- Ouvrir Matlab ;
- A l'aide du gestionnaire de fichiers de Matlab, aller dans le répertoire indiqué cicontre et ouvrir le fichier *matlabrc.m*.

Current Folder									
🚞 « Program Files	۲	MATLAB	۲	R2011b	۲	toolbox	۲	local	•
📄 Name 🔺									
🚵 matlabrc.m									

• Copier le code suivant en fin de fichier et enregistrer :

addpath('C:\SimulationInterfaceToolkit');
NISIT_AddPaths;
NISITServer;



🖻 E	dite	or - C:\Program Files\MATLAB\R2011b\toolbox\local\matlabrc.m*
File	Edi	t Text Go Cell Tools Debug Desktop Window Help
: 🎦	Ć	3 🔜 & 🐃 🛍 🤊 (° 🌭 📨 + 🏘 🖛 🔿 fiz 💌 - 🗟 🗶 🖷 🏙 💵 🗉
+=	Ç.	$ - 1.0 + \div 1.1 \times $
611		
212		% Lignes rajoutées pour le Simulation Interface Toolkit
213	-	addpath('C:\SimulationInterfaceToolkit');
214	-	NISIT_AddPaths;
215	-	NISITServer;

Remarque : Si Matlab vous refuse l'accès en écriture, il faut le lancer en tant qu'administrateur :



• Redémarrer Matlab, le SIT doit se lancer comme illustré ci-dessous :



 Lancez Simulink, la toolbox NI SIT Blocks doit être installée dans le Library Browser comme indiqué ci-dessous :

